

# CRONUS-WEB-Inventario- Distribución-Tipo-de- Transacción

Para ingresar, seguimos la siguiente ruta:


Menú => Inventario => Distribución => Tipo de Transacción:

En este mantenimiento se definen los Tipos de Movimiento de inventario que Cronus puede ejecutar, algunos pueden estar asociados a procesos automáticos (Opciones Generales) y otros de uso común para ajustes o procesos de usuario (Solicitudes, Movimientos de Inventario directos).

- Con el botón de "Bloqueo" puede definir a cuáles usuarios les aparecen las transacciones en las pantallas previstas. En el caso específico de movimientos atados a funciones globales como por ejemplo; la facturación, (SPV salida por venta) esta queda amarrada internamente y aunque el usuario no tenga derecho sobre el movimiento va a poder facturar.
- Para el botón "Rangos" se pueden definir bloqueos por Monto por Grupo de Seguridad, de tal forma que un monto específico puede no ser aprobado para un Rol de la compañía.

## **Indicadores de la pantalla**

Los indicadores de la pantalla son clave en el manejo de procesos dentro de CRONUS, todos tienen funciones específicas importantes dentro del manejo Contable, Seguridad y WMS.



Los indicadores son los siguientes:

- **"Afecta costo promedio/Último costo"**: Si la transacción se usa para repromediar, por ejemplo una Entrada por Compra o Importación, esta debe estar marcada, de otra forma va a usar el costo promedio al momento de ejecutarse.
- **"Bloqueo por monto"** : Debe ser marcado (desmarcado por defecto) para que apliquen los derechos por Rango y Grupo.
- **"Aplica a uso del Sistema WMS"** : Las Transacciones marcadas de esta forma permiten utilizarse en el WMS, de otra forma NO van a aparecer. Entonces si por ejemplo no desea que se puedan utilizar las SPV - Salidas por Venta en el APP entonces la puede desmarcar. Por defecto, este check ha sido marcado para todas las transacciones.
- **"WMS Tipo A"** : El WMS está compuesto de 4 tipos de Solicitudes de Movimiento de Inventario que pueden crearse en el APP, estas son las siguientes, al desmarcar este check implica que NO se desean ver estos movimientos para ajustes propios del WMS :
  - A. Movimiento Interno : Solo ocurre en el WMS, si es un ajuste de un saldo que no afecta las bodegas y solo al WMS.

- B. Movimiento Interno pero con traslados : Solo ocurre en el WMS pero requiere el movimiento entre dos ubicaciones de este.
- C. Solicitud Tradicional : Este movimiento ocurre en CRONUS también, y el APP genera una Solicitud que debe ser aplicada en una Bodega.
- D. Traslados en la misma Sucursal : Este movimiento ocurre en CRONUS también pero implica el traslado a otra bodega desde el origen, y el APP genera una Solicitud que debe ser aplicada en una Bodega.

---

## **Bloqueo de Transacciones por Rango**

Los rangos se definen por Grupo de Seguridad, no son directamente asignados al usuario y estos aunque pueden ser configurados solo se activan cuando se marca el indicador en la Transacción.

### **Para crear un nuevo rango ejecute los siguientes pasos:**

- Busque el grupo.
- Defina la transacción.
- Digite el monto "DESDE" sobre el cual aplican los bloqueos.

### **Tome en cuenta las siguientes reglas:**

- El Rango "HASTA" se define de forma automática como 9,999,999,999.99.
- Todos los montos son en moneda local.
- Una vez definidos los bloqueos a un grupo, puede copiarlos usando el botón "Copiar a otro grupo" y digitar el código de este.
- Recuerde activa el bloqueo por Transacción para que se apliquen los rangos.

### **El bloqueo de Rangos solo aplica a los siguientes procesos:**

- Movimientos de inventario.
- Aplicación de Solicitudes de Inventario.
- Tomas Físicas.

### **El bloqueo de Rangos **NO aplica** a los siguientes procesos:**

Movimientos que se ejecutan en procesos elevados como : Compras, Importaciones, Facturación, Devoluciones, Reservaciones, Etc.

---

Revision #2

Created 2025-08-19 23:09:52 UTC by clicks

Updated 2026-01-02 19:30:09 UTC by clicks