

CRFUSION-Externos-Certificado-Provisional

Para que el sistema de facturación pueda firmar de manera automática sus facturas, es necesario configurar el proceso automático desde CxC ==> Configuración ==> Firma electrónica

El certificado o llave criptográfica a subir debe de tener formato .p12 ó .pfx. Si por algún motivo el certificado que le brindó tributación tiene un formato .pem, es necesario convertirlo para que el sistema de CxC pueda usarlo. El proceso para convertirlo es muy sencillo solo debe de seguir estos pasos:

FT01.png

1. Copie el certificado en su escritorio o en una carpeta fácil de ubicar para usted, haga un click sobre el para marcarlo y presione el botón F2 o click derecho "rename", y cambie la extensión, al archivo actual debe de tener un nombre similar a este ==> "00-0000-0000.pem" cambielo por "00-0000-0000.pfx". Una vez que cambie la extensión del archivo, el ícono lo va a un sobre con una llave.

FT02.png

2. Haga doble click sobre el certificado, en la primer pantalla escoja la opción que dice "Local Machine" y presione el botón "next".

- En la siguiente pantalla presione el botón "next".

FT04.png

- En la siguiente pantalla, debe de digitar el PIN que le dieron junto con el certificado, también debe de tener marcadas las opciones que dicen: "Mark this key as exportable. This will allow you to back up or transport your keys at a later time." y "Include all extended properties." Por último presione el botón "next".

FT05.png

- En la siguiente pantalla presione el botón "next".

FT06.png

- En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK".

FT07.png

FT08.png

3. Muy bien, ahora es necesario exportar el nuevo certificado y asignarle un pin de 4 dígitos únicamente. Para esto, entre en el buscador de windows en su computadora y digite "Certificate", escoja la opción que dice "Manage computer certificates".

- En la pantalla siguiente, entre a la carpeta que dice "Personal" y a la subcarpeta "Certificates". Del lado derecho de esa pantalla debe de ver el certificado que acabamos de instalar, lo puede reconocer por el nombre, debe de tener su nombre si es a título personal o a nombre de la empresa si es jurídico.

FT09.png

- Sobre el certificado haga click derecho y escoja las opciones "All task" y "Export".

FT10.png

- En la siguiente pantalla presione el botón "next".

FT11.png

- En la siguiente pantalla debe de marcar la opción "Yes, export the private key" y presione el botón "next".

FT12.png

- En la siguiente pantalla debe de marcar la opción "Personal Information Exchange - PKCS (PFX)", la opción "Include all certificates in the path if possible", la opción "Enable certificate privacy" y presione el botón "next".

FT13.png

- En la siguiente pantalla debe de digitar y memorizar o guardar el nuevo PIN de solo 4 dígitos, confirmar ese PIN y luego presiona el botón "next". Importante en el campo Encryption: debe de tener la opción que dice "TripleDES-SHA1".

FT14.png

- En la siguiente pantalla debe de fijar la ruta para guardar el certificado y definir un nombre, para este ejemplo vamos a poner CRFUSION y a guardarlo en el escritorio, luego presione el botón "next".

FT16.png

- En la siguiente pantalla presione el botón "Finish", verá un mensaje de confirmación, solo presione el botón "OK". Ahora debe de ver el certificado en su escritorio, con el nuevo nombre (y el nuevo PIN). Este certificado es el que debe de configurar en el sistema de CxC ==> Configuración ==> Firma electrónica

FT18.png

Revision #3

Created 2025-08-19 23:04:39 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks