

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - TIPO DE TRANSACCIÓN

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

- “MTRANS1”: Transacciones de Inventario
- “MTRANS3”: Transacciones de Inventario - Bloqueo por Rangos
- “MTRANS2”: Transacciones de Inventario - Bloqueo por Usuario

En este mantenimiento se definen los Tipos de Movimiento de inventario que Cronus puede ejecutar, algunos pueden estar asociados a procesos automáticos (Opciones Generales) y otros de uso común para ajustes o procesos de usuario (Solicitudes, Movimientos de Inventario directos).

Para ingresar, seguimos la siguiente ruta:

Menú => Inventario => Distribución => Tipo de Transacción:



Una vez acá, presiona agregar para incluir la que requerimos y llenar los campos requeridos; por último presionar aceptar para guardar los cambios:

Indicadores de la pantalla:

Los indicadores de la pantalla son clave en el manejo de procesos dentro de CRONUS, todos tienen funciones específicas importantes dentro del manejo Contable, Seguridad y WMS.

A continuación, detallamos cada uno:

- **"Afecta costo promedio/Último costo"**: Si la transacción se usa para repromediar, por ejemplo una Entrada por Compra o Importación, esta debe estar marcada, de otra forma va a usar el costo promedio al momento de ejecutarse.
- **"Bloqueo por monto"** : Debe ser marcado (desmarcado por defecto) para que apliquen los derechos por Rango y Grupo.
- **"WMS Tipo A"** : El WMS está compuesto de 4 tipos de Solicitudes de Movimiento de Inventario que pueden crearse en el APP, estas son las siguientes, al desmarcar este check implica que NO se desean ver estos movimientos para ajustes propios del WMS :
 - A. **Movimiento Interno** : Solo ocurre en el WMS, si es un ajuste de un saldo que no afecta las bodegas y solo al WMS.
 - B. **Movimiento Interno pero con traslados** : Solo ocurre en el WMS pero requiere el movimiento entre dos ubicaciones de este.
 - C. **Solicitud Tradicional** : Este movimiento ocurre en CRONUS también, y el APP genera una Solicitud que debe ser aplicada en una Bodega.

D. **Traslados en la misma Sucursal** : Este movimiento ocurre en CRONUS también pero implica el traslado a otra bodega desde el origen, y el APP genera una Solicitud que debe ser aplicada en una Bodega.

- **"Aplica a uso del Sistema WMS"** : Las Transacciones marcadas de esta forma permiten utilizarse en el WMS, de otra forma NO van a aparecer. Entonces si por ejemplo no desea que se puedan utilizar las SPV - Salidas por Venta en el APP entonces la puede desmarcar. Por defecto, este check ha sido marcado para todas las transacciones.

• Bloqueo:

Puede definir a cuáles usuarios les aparecen las transacciones en las pantallas previstas. En el caso específico de movimientos atados a funciones globales como por ejemplo; la facturación, (SPV salida por venta) esta queda amarrada internamente y aunque el usuario no tenga derecho sobre el movimiento va a poder facturar.

Eliminar Refrescar Utilitarios Bloqueo Rangos

Bloqueo de transacciones por usuario

Usuario : CRONUSERP - Soporte CRONUSERP Total : 34 Derechos : 33

Transacciones Asignadas > >>

Código	Descripción
EAR	ENTRADA POR AJUSTE DE REVERSIONES DE MOVIMIENTOS
ECC	CIE - Compra de Inventarios entre compañías
ECG	ENTRADA POR CONSIGNACION
ECT	ENTRADA CAMBIO TONOS IMPORTACION
EPA	ENTRADA POR AJUSTE
EPM	ENTRADA DE MUESTRAS
EPQ	ENTRADA POR QUEBRADURA
EPR	ENTRADA POR RECLAMO
EPS	ENTRADA PROD. SEGUNDA
EPT	ENTRADA POR TRASLADO

Page 1 of 4 (33 items) 1 2 3 4 > >|

ENTRADA POR AJUSTE DE REVERSIONES DE MOVIMIENTOS Bloqueadas

EAC ENTRADA POR AJUSTE DE COSTOS


✓ Aceptar ✗ Salir

• Rangos:


Los rangos se definen por Grupo de Seguridad, no son directamente asignados al usuario y estos aunque pueden ser configurados; solo se activan cuando se marca el indicador en la Transacción.

Para crear un nuevo rango ejecute los siguientes pasos:

- Busque el grupo.
- Defina la transacción.
- Digite el monto "**DESDE**" sobre el cual aplican los bloqueos.



Una vez en la pantalla anterior, si se desea agregar un rango, presiona el ícono de agregar y el sistema le abrirá la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar el grupo, monto y aceptar para guardar los cambios:



Tome en cuenta las siguientes reglas:

- El Rango "**HASTA**" se define de forma automática como 9,999,999,999.99.
- Todos los montos son en moneda local.

- Una vez definidos los bloqueos a un grupo, puede copiarlos usando el botón "**Copiar a otro grupo**" y digitar el código de este.
- Recuerde activa el bloqueo por Transacción para que se apliquen los rangos.

El bloqueo de Rangos solo aplica a los siguientes procesos:

- Movimientos de inventario.
- Aplicación de Solicitudes de Inventario.
- Tomas Físicas.

El bloqueo de Rangos **NO aplica a los siguientes procesos:**

Movimientos que se ejecutan en procesos elevados como : Compras, Importaciones, Facturación, Devoluciones, Reservaciones, Etc.

Created 2025-08-19 15:09:52 UTC by clicks
Updated 2026-10-16 14:58:40 UTC by Andrés