

# CRFUSION-Externos- Instalacion-Cliente-Servidor

Pasos a seguir para la implementación del sistema:

- Cree una carpeta en el escritorio de su PC con el nombre "CRFUSION", "SISTEMAS", "ERP".

01 instalaciones Sistemas 01.png

- Le enviaremos un correo con los datos necesarios para que pueda instalar y acceder a los sistemas de CRFUSION. El encabezado de este correo dice ==> **CRFUSION - Ideas y soluciones en software**. En este se detalla el usuario y contraseña para ingresar a los sistemas, y dependiendo de las necesidades del cliente están uno o dos link, uno para ingresar a los **sistemas Web** y el otro para bajar los archivos necesarios para correr los **sistemas Cliente/Servidor**. Los archivos del link Cliente/Servidor deben ser guardados en la carpeta que creó en su escritorio.



Especialista Microsoft®  
en Pequeñas y  
Medianas Empresas

Estimada(o) **CRFUSION**

**CRFUSION S.A.**, le da la bienvenida a nuestro ERP en la Nube

Es un placer que usted forme parte de nuestro valioso grupo de clientes.

Sus datos de ingreso son:

Usuario: **CRFUSION**

Clave: **PRUEBAS123**

Grupo de acceso: **ADMINISTRADOR FULL**

Su sitio web puede ser accedido en la siguiente ruta: <http://pruebas.cronusero.com/>

**Puede bajar su sistema Cliente-Servidor de la siguiente ruta:** <http://www.crfusion.com/clientes/pruebas.r>

Para instrucciones de como instalarlo y configurar su PC dirijase a nuestro [WIKI](#) en este [link](#).

- Para los sistemas **Cliente/Servidor** debe de descomprimir el archivo usando el WINZIP o WINRAR (el archivo viene comprimido por velocidad de acceso), si no cuenta con estos programas en su computador, los puede descargar de aquí : [Winrar](#) o [Winzip](#).

01 instalaciones Sistemas 03.png

- Es necesario que baje y guarde en esta misma carpeta el "**Instalador**" de librerías del sistema, esto permite a su Sistema Operativo correr cualquiera de nuestros programas, lo puede bajar en este [link](#) , luego de bajarlo lo puede ejecutar haciendo doble Clic sobre él y responde "**Continuar**" a todos los Input.

01 instalaciones Sistemas 04 real.png

- La configuración de Regional de su PC debe ser alterada para que coincida con la necesitada del Software de CRFUSION. Para configurarla siga estos pasos ==>

Vaya al Panel de Control y busque las Opciones de "**Configuración Regional**", debe decir "Regional Settings" u "Opciones Regionales" o similar.

01 instalaciones Sistemas 05 real.png

Presione el botón de " <b>Configuración Adicional</b> ", normalmente ubicado en la parte inferior de la pantalla y ahí debe de cambiar la configuración de <b>Número</b> y <b>Fecha</b>	01 instalaciones Sistemas 06 real.png
---	---------------------------------------

En la pestaña " <b>Número</b> " debe de configurar los campos de <b>Símbolo decimal</b> escogiendo la opción de "." (punto) y en la opción de <b>Separador de miles</b> debe de escoger la opción "," (coma).	01 instalaciones Sistemas 07 real.png
---	---------------------------------------

En la pestaña " <b>Fecha</b> " debe de definir en el formato de <b>Fecha corta</b> "dd/MM/aaaa" si está en español o "dd"MM"yyyy" si está en inglés. Una vez finalizado presione el botón " <b>Aplicar</b> " y luego " <b>Aceptar</b> " para guardar los cambios.	01 instalaciones Sistemas 08 real.png
---	---------------------------------------

---

Revision #2

Created 2025-08-19 23:04:51 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks