

# CRONUS-Movil-Movimientos-Alisto-NP-Consultas-NP

En esta pantalla tendremos distintas opciones:

- Con saldo disponible para reservar
- Sin saldo pero con OC, Traslado o Pedir a fábrica
- Sin saldo disponible
- Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos

## **Sin saldo en bodegas normales pero con saldo en tramos**

- Opciones
  - Uso de fechas
  - Tipo de envío
  - Tipo de rapidez
  - MiniBodega a utilizar
- Desde esta pantalla podemos visualizar todas las NP sin saldo en bodegas normales pero con saldo disponible en bodegas de tramos, podemos realizar un movimiento de dichas bodegas y con esto completar el saldo faltante para su respectiva reserva de inventario.

Podemos visualizar los siguientes campos: **Pedido, Fecha, Cliente, Avance, Disponibilidad y Reserva**. Si presionamos el pedido en la lista seleccionada, podemos ver la siguiente pantalla:

En esta pantalla podemos visualizar todos los productos que cumplan con la regla inicial: sin saldo en bodegas normales pero con saldo en bodegas de tramos, así mismo podemos ver la información del **Código, Descripción, Línea, Cantidad original/ Cantidad reservada/Cantidad disponible**. Si seleccionamos alguno de los productos de la lista, veremos la siguiente pantalla:

Donde si notamos, la ubicación origen ya fue completada y la misma fue tomada de la bodega de tramos relacionada al producto seleccionado, además de eso debemos de completar la ubicación destino que está compuesta por:

- **Zona**

- **Estante**
- **Fila**
- **Columna**

Posteriormente debemos ingresar la cantidad a procesar, importante mencionar que la cantidad a procesar no puede ser mayor a la cantidad disponible tanto en **CRONUS** como en el **WMS**. Si todos los datos fueron ingresados solamente nos bastaría procesar la información presionando el botón de **AGREGAR**.

#### **PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE SE REALIZAN:**

- Movimientos de saldos de la bodega de tramos (**Ubicación origen**) a la bodega normal digitada (**Ubicación destino**).
- Aprobación y aplicación de la solicitud genera en **CRONUS**.
- Ajuste a la distribución de tramos en **CRONUS** así como en **WMS**.
- Reserva del saldo movido en el proceso, el saldo será reservado a la NP utilizada.

#### **POSIBLES AVISOS**

- **La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en CRONUS de la bodega seleccionada:** verificar el saldo a nivel de **CRONUS** de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso.
- **La cantidad ingresada sobrepasa el saldo en el WMS de la bodega seleccionada** : verificar el saldo a nivel de **WMS** de la bodega mencionada en este mensaje, si el saldo es menor a la cantidad por procesar no será posible realizar el proceso.
- **La ubicación origen/destino ingresada no existe para el producto seleccionado:** verificar la ubicación del producto a nivel WMS, si la ubicación no existe será necesario ingresarla para realizar el proceso.

---

Revision #2

Created 2025-08-19 23:06:20 UTC by clicks

Updated 2025-08-20 21:50:58 UTC by clicks