

CRONUS-Movil-Movimientos-WMS-Inventario-por-distribuir

Seguridad

- WMS_MOV_CRO_REL (Derecho para realizar movimientos de inventario de CRONUS).
- WMS_CONFIG_MOVS (Derecho para realizar la configuración de los movimientos de inventario del WMS).
- WMS_UBI_ING (Derecho para poder ingresar ubicaciones, esto en caso de que decidan realizar el ingreso desde esta pantalla).

Requisitos

- Configurar movimientos de inventario en Opciones => Configuración => WMS
- Tener un bodeguero relacionado
- Los productos deben de tener saldo en el inventario y al menos una ubicación en el WMS

Proceso

En esta pantalla tendremos la opción de ingresar movimientos realizados en Cronus pero que no generaron movimientos en el WMS, ya sean entradas como salidas:

Como podemos notar en la pantalla anterior, tendremos 3 opciones:

- **Pendientes:** Movimientos creados desde CRONUS que aún no tienen referencias al WMS.
- **Tomadas:** Movimientos pendientes ya tomados por el usuario para comenzar a realizar el ingreso o salida correspondiente.
- **Procesadas:** Movimientos ya finalizados u omitidos.

Para procesar los movimientos la primera pantalla que nos aparecerá será el encabezado, en donde podremos ver el tipo de **Movimiento del WMS** que vamos a generar, además de la **Transacción** y su **Detalle**:

Presionaremos el botón **SIGUIENTE** para realizar el ingreso o la salida (dependiendo de nuestra transacción) de los productos enlistados:

Como podremos notar en la imagen anterior la pantalla de detalle nos muestra la siguiente información:

- Lista de productos ingresados en el movimiento de inventario desde CRONUS, se muestra el código y descripción de producto, así como la cantidad restante por ingresar y la bodega proveniente.
- Picker o seleccionador de la Zona.
- Campos para Estante ([E]), Fila ([F]) y Columna ([C]), esto como ubicación para el WMS.
- Cantidad, este campo se auto rellena dependiendo del producto seleccionado.
- Productos (1), cantidad de productos enlistados.
- Procesados (0), cantidad de productos en los cuales ya ingresamos la cantidad.

Para realizar el proceso de agregar la línea, debemos seleccionar el producto que queremos procesar en la lista de productos, seguidamente ingresar la ubicación del producto, en este caso la ubicación está compuesta por la Zona, Estante, Fila y Columna, una vez ingresados estos campos presionaremos el botón de **AGREGAR LINEA**.

Si nos dirigimos a la pantalla de Resumen, podremos ver el producto ya ingresado:

En este caso tendremos 2 opciones presionar el botón **FINALIZAR** y con esto finalizaríamos el proceso, esto generaría un movimiento de inventario para el WMS con las entradas o salidas según corresponda. La segunda opción sería **eliminar el producto ingresado**, para esa opción deberemos de **mantener presionado el producto** que deseamos eliminar de la lista y en unos segundos nos saldrá el siguiente mensaje:

En caso de que nuestra respuesta sea **SI**, el producto será eliminado de la lista y será marcado como pendiente para volver a procesarlo.