CRFUSION-Externos-Instalacion-Cliente-Servidor

Pasos a seguir para la implementación del sistema:

- Cree una carpeta en el escritorio de su PC con el nombre "CRFUSION", "SISTEMAS", "ERP".

01 instalciones Sistemas 01.png

- Le enviaremos un correo con los datos necesarios para que pueda instalar y acceder a los sistemas de CRFUSION. El encabezado de este correo dice ==> **CRFUSION - Ideas y soluciones en software.** En este se detalla el usuario y contraseña para ingresar a los sistemas, y dependiendo de las necesidades del cliente están uno o dos link, uno para ingresar a los **sistemas Web** y el otro para bajar los archivos necesarios para correr los **sistemas Cliente/Servidor.** Los archivos del link Cliente/Servidor deben ser guardados en la carpeta que creó en su escritorio.

Estimada(o) **CRFUSION**

CRFUSION S.A., le da la bienvenida a nuestro ERP en la Nube

Es un placer que usted forme parte de nuestro valioso grupo de clientes.

Sus datos de ingreso son:

Usuario: **CRFUSION**
Clave: **PRUEBAS123**
Grupo de acceso: **ADMINISTRADOR FULL**

Su sitio web puede ser accedido en la siguiente ruta: **http://pruebas.cronuserp.com/**
Puede bajar su sistema Cliente-Servidor de la siguiente ruta: http://www.crfusion.com/clientes/pruebas.r

Para instrucciones de como instalarlo y configurar su PC dirijase a nuestro WIKI en este link.

- Para los sistemas **Cliente/Servidor** debe de descomprimir el archivo usando el WINZIP o WINRAR (el archivo viene comprimido por velocidad de acceso), si no cuenta con estos programas en su computador, los puede descargar de aquí : Winrar o Winzip.

01 instalciones Sistemas 03.png

- Es necesario que baje y guarde en esta misma carpeta el **"Instalador"** de librerías del sistema, esto permite a su Sistema Operativo correr cualquiera de nuestros programas, lo puede bajar en este link , luego de bajarlo lo puede ejecutar haciendo doble Clic sobre él y responde **"Continuar"** a todos los Input.

01 instalciones Sistemas 04 real.png

- La configuración de Regional de su PC debe ser alterada para que coincida con la necesitada del Software de CRFUSION. Para configurarla siga estos pasos ==>

Vaya al Panel de Control y busque las Opciones de **"Configuración Regional"**, debe decir "Regional Settings" u "Opciones Regionales" o similar.	01 instalciones Sistemas 05 real.png

Presione el botón de **"Configuración Adicional"**, normalmente ubicado en la parte inferior de la pantalla y ahí debe de cambiar la configuración de **Número** y **Fecha**	01 instalciones Sistemas 06 real.png

En la pestaña **"Número"** debe de configurar los campos de **Símbolo decimal** escogiendo la opción de "**.**" (punto) y en la opción de **Separador de miles** debe de escoger la opción "**,**" (coma).	01 instalciones Sistemas 07 real.png	

En la pestaña **"Fecha"** debe de definir en el formato de **Fecha corta** "dd/MM/aaaa" si está en español o "dd"MM"yyyy" si está en ingles. Una vez finalizado presione el botón **"Aplicar"** y luego **"Aceptar"** para guardar los cambios.	01 instalciones Sistemas 08 real.png	

Created 2025-08-19 15:04:51 UTC by clicks
Updated 2026-10-23 20:58:03 UTC by clicks